



— パワーを下げたい場合（ダメージ毛対策）—

Velvet straight power down Manual

ベルベット ストレート パワーダウン マニュアル

● 準備するもの

- はかり
- ヘアダイカップ
- 刷毛
- ジャンボコム
- ドライヤー
- ツインブラシ（ロールブラシ）
- ヘアアイロン

● 使用商品

- ノデア シャンプー
- ノデア トリートメント
- ベルベット テラ2
- ノデア トリートメント
- ベルベット オーサム
- ベルベット ローション
- ベルベット スリークオイル
- ベルベット アシッドローション
- ベルベット トリートメント

④ 調合トリートメント（裏のダメージレベル解析を参考にダメージレベル別に調合します）

● ダメージレベル①、②

ベルベット オーサム
単品使用

● ダメージレベル⑥

施術できません

● ダメージレベル③

(g)	80%	20%
10	8	2
80	64	16
100	80	20
120	96	24

● ダメージレベル④

(g)	70%	30%
10	7	3
80	56	24
100	70	30
120	84	36

● ダメージレベル⑤

(g)	50%	50%
10	5	5
80	40	40
100	50	50
120	60	60

● 施術方法

シャンプー台で施術

- ① プレシャンプー
ノデアシャンプーでプレシャンプーをします。（アミノ酸の補給が目的なので泡立たなくても大丈夫です）

セット面で施術

- ② ベルベット ローション塗布
ベルベットローションをたっぷり塗布しドライヤーでハーフドライして下さい。
（重要：タンパク質を髪の中に固めて閉じ込めるために必ず行ってください）
その後、毛先にノデアトリートメントを塗布します。
- ③ 毛先処理
ノデアトリートメントを毛先にたっぷり目に塗布します。オーバーラップしても大丈夫です。
- ④ 調合トリートメント塗布
調合トリートメントを大体120gを目安に（長さや毛量に応じて増減してください）をヘアカラーを塗布する要領でムラの無いように、根元5mm空けて毛先まで塗布して下さい。
※ポイント…一般的なストレート剤と違い、軟化せず、オーバータイムも無いため塗布はトップからでも大丈夫です。
- ⑤ 加温or放置～熱処理
裏面の《ダメージレベル別 工程表》を参考に、ダメージレベルに合わせて施術をしてください。
- ⑥ 2液処理
全体を伸ばし終わったらテラ2を全体に塗布し、7～8分放置した後リングコムで全体を2～3回コムスルーします。
（キューティクルを整え髪にツヤが出ます）

シャンプー台で施術

- ⑦ お流し
その後、シャンプー台で全体をよく流してノデアトリートメントを塗布し、3～5分放置後流します。
その後、ベルベット アシッドローションを全体に馴染ませ、そのままタオルドライします。

セット面で施術

- ⑧ お仕上げ
全体をコーミングし、ハーフドライまで乾かしたらベルベット スリークオイルを髪に毛全体にいきわたるように（内側も忘れずに、ショートヘアで2～3プッシュくらい）なじませ、ブローで仕上げます。

《 ダメージレベル別 工程表 》



【ダメージレベル①】★

髪に水をスプレーしても水をはじく
キューティクル損傷が少ない
18MEA（髪の毛の外側にある脂質）が
十分にある状態根元と毛先のツヤがほぼ一緒



【ダメージレベル②】★★

やや乾燥してキューティクルが浮き始めている
毛先にツヤがなくなっている
18MEAは残っている為、水分はややはじく
カラーやパーマをしている

ダメージレベル①②共通 工程

オーサム塗布後、ラップをして、（毛先はアップせずに垂らします）**遠赤(スチームの美容機器)50℃で15分加温**をしてください。
（軟化チェックはありません）

加温後、すぐに洗い流し、全体をジャンボコムで整え、ベルベット スリークオイルを塗布します。（ショート～ミディアム2プッシュ、ロング3～4プッシュ）
ベルベットローションを全体にスプレーし、ドライヤーでハードドライまで乾かします。
頭全体を4ブロックに取り、ドライヤーのノズルをパネルに近づけ、ツインブラシでアップステムで熱をしっかりとあたえるようにゆっくりブローします。

次にスライス幅2～3cmで、**180℃のストレートアイロン**でゆっくりスルーします。（プレスすることが大事です）



【ダメージレベル③】★★★

毛先がからむ、髪全体にダメージがあり、
キューティクルが損傷していて、18MEAが分解され、水分をはじかず吸収しやすい状態になってきている
パーマやカラーを2～3ヶ月に1回行っている

ダメージレベル③ 工程

調合トリートメント塗布後、ラップをして、（毛先はアップせずに垂らします）**自然放置で15分**置いてください。
（軟化チェックはありません）

放置後、すぐに洗い流し、全体をジャンボコムで整え、ベルベット スリークオイルを塗布します。（ショート～ミディアム2プッシュ、ロング3～4プッシュ）
ベルベットローションを全体にスプレーし、ドライヤーでハードドライまで乾かします。
頭全体を4ブロックに取り、ドライヤーのノズルをパネルに近づけ、ツインブラシでアップステムで熱をしっかりとあたえるようにゆっくりブローします。

次にスライス幅2～3cmで、**180℃のストレートアイロン**でゆっくりスルーします。（プレスすることが大事です）



【ダメージレベル④】★★★★

※ プリーチ毛は施術できません

指通りが悪く、ごわごわとした手触りで切れ毛が発生している
カラーをしても色がくすむ
パーマの形がはっきり出ない
パーマやカラーを頻繁に行っている

ダメージレベル④ 工程

調合トリートメント塗布後、ラップをして、（毛先はアップせずに垂らします）**自然放置で15分**置いてください。
（軟化チェックはありません）

放置後、すぐに洗い流し、全体をジャンボコムで整え、ベルベット スリークオイルを塗布します。（ショート～ミディアム2プッシュ、ロング3～4プッシュ）
ベルベットローションを全体にスプレーし、ドライヤーでハードドライまで乾かします。
頭全体を4ブロックに取り、ドライヤーのノズルをパネルに近づけ、ツインブラシでアップステムで熱をしっかりとあたえるようにゆっくりブローします。

次にスライス幅2～3cmで、**180℃のストレートアイロン**でゆっくりスルーします。（プレスすることが大事です）



【ダメージレベル⑤】★★★★★

※ プリーチ毛は施術できません

ごわつき、髪が硬い、切れ毛が多く発生、水にぬらすと溶ける感じで伸びる
キューティクルがほとんどない状態
髪のタンパク質がほとんどない、テロテロ状態

ダメージレベル⑤ 工程

調合トリートメント塗布後、ラップをして、（毛先はアップせずに垂らします）**自然放置で3～10分**置いてください。（軟化チェックはありません）
※ 塗布してすぐに軟化（テロンとした）場合はすぐに洗い流してください。

放置後、すぐに洗い流し、全体をジャンボコムで整え、ベルベット スリークオイルを塗布します。（ショート～ミディアム2プッシュ、ロング3～4プッシュ）
ベルベットローションを全体にスプレーし、ドライヤーでハードドライまで乾かします。
頭全体を4ブロックに取り、ドライヤーのノズルをパネルに近づけ、ツインブラシでアップステムで熱をしっかりとあたえるようにゆっくりブローします。（アイロンはありません）



【ダメージレベル⑥】★★★★★★

びびり毛
ハイダメージで縮毛のような状態でコムも通らない、髪が切れる
基本的には修復不可能

施術できません