



Velvet Cold Peam Manual

ベルベット コールド パーマ マニュアル

● 準備するもの

- アプリケーター
- ロッド、ペーパー、ゴム
- キャップまたはラップ
- リングコーム
- パーマコーム または ジャンボコーム
- ドライヤー

● 使用商品

◆ 1液 (ダメージレベルに合わせて2種類)

【ローダメージ用】

- ベルベット フレイヤ6.5 〈シス&システアミン混合〉

【ミドルダメージ用】

- ベルベット フレイヤ5.5 〈システアミン〉

◆ 2液 (予めウォーマーで温めてください)

- ベルベット テラ2 〈ブロム酸〉

- ベルベット ローション
- ノデアシャンプー
- ベルベット トリートメント

● 施術方法

① プレシャンプー

ノデアシャンプーでプレシャンプーをして、泡がついたまま2~3分ほど置いてから流します。
泡が立たない場合はサッと流してから再度シャンプーで泡立ててください。

※ ポイント……アミノ酸の補給をして土台を整えます

② ベルベット ローション塗布

ベルベットローションをたっぷり塗布しドライヤーでハーフドライして下さい。

※ ポイント……タンパク質を髪の中に固めて閉じ込めます

③ 毛先処理

ダメージが気になる部分にベルベットトリートメントを馴染ませるように薄めに塗布してください。

④ 1液塗布、ワインディング

上記を参考に1液を選び、つけ巻でテンションをかけながらワインディングをしてください。

※ ポイントと注意……弱酸性なのでテンションをかけても傷まず、きれいにリッジが出ます

逆にノーテンションだとリッジが出ず、カールがダレやすくなりますのでご注意ください

⑤ 加温 (放置)、テストカール

ワインディング後、キャップ (ラップでも可) をして遠赤のパーマモードで10~15分加温してください。

ダメージヘアの場合は加温せず10分放置 (ダメージが強い場合は短めに) してください。

テストカールをして、かかりが悪い場合は時間を追加してください。

⑥ 2液塗布

シャンプー台で中間水洗後、ウォーマーで予め温めておいたベルベット テラ2をしっかり塗布し、6分放置します。

※ 注意……1度づけで大丈夫ですが、かかりが悪い場合やパーマの持ちが悪い場合は5分で2度づけをしてください

⑦ ロッドアウト、お流し

ロッドアウトをしてお流し後、ノデアトリートメントを塗布し、3~5分放置して流します。軽く水気を絞り、そのままの状態でベルベット アシッドローションを全体にスプレーし揉みこんだ後、タオルドライします。

⑧ お仕上げ

全体をパーマコームやジャンボコームで軽くコーミングし、ベルベット スリークオイルを塗布し仕上げてください。